



disiCLEAN WASHER

disiCLEAN WASHER je tekutý dezinfekčný prostriedok k okamžitému použitiu pre rýchlu dezinfekciu pračiek, prádla v domácnostiach , školstve, hoteliérstve a reštauráciách , zdravotníctve, športového aj outdoorového oblečenia , neoprénov a pod. Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom (pri nízkom zaťažení až 7 dní) bez negatívnych vplyvov na akékoľvek ošetrované materiály (sklo,drevo,kov,plast papier, textil, guma). Výborne odstraňuje pachy a baktérie aj pri praní vo vode s teplotou len 20°C . Je možné ho použiť pre ručné pranie aj pre pranie v práčke.

Vlastnosti: disiCLEAN WASHER je nehorľavý, nepoškodzuje žiadne materiály a nespôsobuje koróziu . Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy , lúh, formaldehyd, fenoly ani žiadne ťažké kovy . Čas potrebný pro biocídny účinok je 15 minút alebo do zaschnutia , pre baktericídny , virucídny a mykobaktericídny 60 minút . Pri bežnom používaní nehrozí nebezpečie pre septiky.

Návod na použitie:

Dezinfekcia práčky : Pri prvom dezinfikovaní najskôr vystriekajte disiCLEAN WASCHERom vnútro práčky , zásobník na pracie prášky a všetky dostupné miesta a necháme pôsobiť 60 minút. Potom nalejte disiCLEAN WASCHER do zásobníka na prádlo a pustite pračku na prázdno. Pokiaľ bola práčka silne znečistená môže sa po prvej aplikácii uvoľniť len časť biologických nánosov. V takom prípade zápach z práčky môže zosilnieť , proces treba zopakovať . Následne odporúčame preventívne pridávať do každého tretieho prania disiCLEAN WASCHER.

Dezinfekcia povrchov a pranie odevov ,textílií a neoprénov : Pre odstránenie ťažko odstrániteľných pachov (napr.: poťahy, detské autosedačky , pracovné odevy, tašky a pod.) a povrchov , postupujeme nasledovne. Čistený podklad najskôr nastriekame disiCLEAN WASCHERom a necháme pôsobiť 60 minút . Pri hrubých a veľmi pórovitých materiáloch (napr.: neoprén, penové podložky a pod.) pridáme disiCLEAN WASCHER do vody , namočíme ich a necháme 60 minút pôsobiť . Potom vyperieme ručne alebo v práčke s pridaním disiCLEAN WASCHERu . Dávujeme spolu s pracím prostriedkom do zásobníka práčky a perieme bežným spôsobom . Pri pravidelne praných materiáloch perieme bez predošlého nastriekania alebo namáčania. disiCLEAN WASCHER nijako nepoškodzuje materiály , je vhodný na všetky druhy textílií a nepoškodzuje farbu ani kvalitu materiálu .

Dávkovanie : Pre baktericídny a fungicídny účinok dávujeme v pomere 40 ml disiCLEAN WASCHERu / 10 litrov vody / jedno pranie. Pre virucídny a mykobaktericídny účinok dávujeme v pomere 350 ml disiCLEAN WASCHERu /10 litrov vody / jedno pranie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Obsahuje: menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok , parfum.

Účinná látka: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,15 g/100 g

Skladovanie :

Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Upozornenie:

Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby.

Reg.číslo : bio/1748/D/16/CCHLP